



dbh Logistics IT AG

Qualität für Ihren Erfolg.

Bremen • Bochum • Hamburg • Würzburg • Dresden • Wilhelmshaven

**Schulungsunterlagen „Advantage Customs“
NCTS – Verwaltung von Sicherheiten**


1. Einführung
 - anzumeldender Referenzbetrag
 - Bürgschaft unter NCTS
 - Bewilligung der Bürgschaft
2. Funktionsweise der Bürgschaftsüberwachung in NCTS
 - Access Code
 - Verwaltungscode
 - Angabe des Referenzbetrags
 - Ablehnung der Eröffnung des Versandverfahrens
3. Bürgschaften in Advantage Customs
 - Anlegen der Bürgschaft
 - Beantragung von Codes
 - Überwachung der Bürgschaftsbelastung
4. Verschlussüberwachung

Einführung

- Mit der Änderung des Zollkodex aus Dezember 2000 (ABl. der EU Nr. L 330 vom 27.12.2000 und ABl. der EU Nr. L 9 vom 12.01.2001) ist die Anmeldung des Referenzbetrags seit Juli 2001 vorgeschrieben
- Referenzbetrag = Abgabebetrag, der im Zeitraum von mindestens einer Woche anfällt, berechnet anhand:
 - * durchgeführter Verfahren und künftigem Bedarf
 - * höchste Abgabensätze im Land der Bürgschaftsleistung

Begriffe:

- **Verwaltungscode** =
von der StBL bei Bewilligung der Gesamtbürgschaft / Befreiung
vergebener Code, mit dem der HV die Zugriffscodes festlegen kann



- In der Eröffnungsnachricht E_DEC_DAT wird die zu verwendende Bürgschaft mitgesendet.
- Ein zusätzlicher Erkennungscode wird in der Nachricht mitgesandt.
- Der Erkennungscode legitimiert den Sender der Eröffnungsnachricht dazu, die angegebene Sicherheit für das Versandverfahren auch verwenden zu dürfen. Ohne den passenden Erkennungscode gibt es keine Eröffnung des Verfahrens.
- Ebenfalls in der E_DEC_DAT wird jetzt der Referenzbetrag mit angegeben.
- Auf der Seite des Zolls wird jetzt neben der Prüfung des Erkennungscode auch eine Aufsummierung der Referenzbeträge vorgenommen.
- Bei unzureichender Deckung der Sicherheit wird die Eröffnung des Verfahrens abgelehnt bzw. dem HV die Möglichkeit gegeben, den Versandvorgang anderweitig abzusichern (z.B. Barsicherheit).


Access Code (Zugriffscodes):

- In der Eröffnungsnachricht E_DEC_DAT wird neben den allgemeinen Angaben zur verwendeten Sicherheit der Zugriffscode mit angegeben.
- Zugriffscode sichern den Zugriff auf die Sicherheit, nicht den Zugang auf das ATLAS Versand System. Zugriffscode sind daher nur für den HV bestimmt, nicht für einen DezKP.
- Der Zugriffscode legitimiert den Sender der Eröffnungsnachricht dazu, die angegebene Sicherheit für das Versandverfahren auch verwenden zu dürfen. Ohne den passenden Zugriffscode gibt es keine Eröffnung des Verfahrens.
- **Die Weitergabe der Zugriffscode an Dritte hat der Bürgschaftsinhaber zu verantworten !!!**


Höhe des zu belastenden Sicherheitsbetrags:

- Die Höhe des zu kontierenden Sicherheitsbetrags wird ermittelt durch:
 - Angabe des Betrags in der Nachricht E_DEC_DAT (Angabe des genau ermittelten Betrags anhand der höchstmöglichen Abgaben → also Drittlandszoll+EUSt+eventuelle VSt) oder
 - Es besteht eine generelle Regelung innerhalb der Bewilligung zur Gesamtbürgschaft/Befreiung → also in der Bewilligung festgelegter Betrag wird vom Zoll automatisch herangezogen; eine Meldung des Betrags in der E_DEC_DAT entfällt somit. oder
 - Bei Nichtmeldung des Betrags in der E_DEC_DAT und keiner vorhandenen Regelung in der Bewilligung wird pauschal ein Betrag von 7.000 € belastet


Positive Kontierung der Sicherheit:





Negative Kontierung der Sicherheit:



Freigabe der Sicherheit nach Beendigung des Verfahrens:







NCTS Bürgschaft <GRN null> [rle]

GRN	07DE0000000002755	Typ NCTS	☒
Hauptverpflichteter	dbh dbh AG	Art der Sicherheit	1 Gesamtbürgschaft
Bürgschaftszollstelle	DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe	TIN	(nur für Ausland)
Gesamtbetrag (Euro)	200000.00	Gültig von	01.01.2007 bis 31.12.4000
Standard-Betrag	7000.00	Benachrichtigungsadressen	
Belastung zum Startzeitpunkt	0.00	Startzeitpunkt	..
Verwaltungscode	SVAC	Ausgenommene Länder	
Rechnungspreisfaktor in %	0.00		

Vorgänge 'Handhabung von Zugriffscodes' (E_ACC_COD) Verfügbare Zugriffscodes

GRN	Gültig ab	Hauptverpflichteter	Bürgschaftszollstelle	Bezugsnummer (optional)	ncts-bg-statusbezeichnung	Nur manuelle Erfassung
-----	-----------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

- Erfassung der notwendigen Daten der Bürgschaft inkl. Kennzeichen, ob es sich um eine NCTS Sicherheit handelt
- mit Kommando „Übernehmen“ Bürgschaft speichern
- zum Einsatz kann die Bürgschaft erst kommen, wenn die Zugriffscodes erfasst sind →

OK Abbrechen **Übernehmen**

- Feld „GRN“ = Nummer der von der Stelle der Bürgschaftsleistung (zuständiges HZA) erteilten Bürgschaft (Guarantee Reference Number).
- Feld „Hauptverpflichteter“ = Auswahl des GP, dem die Bürgschaft als Hauptverpflichteten gehört
- Feld „Bürgschaftszollstelle“ = Auswahl der Dienststellennummer des zuständigen HZA, durch das die Bürgschaft erteilt wurde
- Feld „Gesamtbetrag (EURO)“ = Summe die die Bürgschaft abdeckt (insgesamt)
- Standard-Betrag = Betrag, mit dem die Bürgschaft belastet wird, sofern kein abweichender Betrag in der Sendung eingetragen wird
- Belastung zum Startzeitpunkt = ggf. mit einem Wert/Betrag zu füllen, wenn die Sicherheit zum ersten Mal in Advantage Customs bzw. im Mandanten eingesetzt wird, jedoch zu diesem Zeitpunkt in Versandverfahren genutzt wird
- Feld „Verwaltungscode“ = erstmalig vom HZA erhaltenen vierstelligen Verwaltungscode eintragen
- Feld „Rechnungspreisfaktor“ = Wenn im NCTS-Vorgang ein Warenrechnungspreis erfasst wird, kann mit diesem Faktor der Sicherheitsbetrag ermittelt werden.
- Feld „Typ NCTS“ = Kennzeichen, ob die verwendete Bürgschaft eine NCTS-Bürgschaft; Haken ist standardmäßig gesetzt und bedeutet, dass es sich um eine NCTS Sicherheit handelt.
- Feld „Art der Sicherheit“ = Auswahl des Codes der die Art der Sicherheit klassifiziert → z.B. 1 für Gesamtbürgschaft
- Feld „TIN“ = soll eine ausländische NCTS-Bürgschaft genutzt werden, so ist in diesem Feld die TIN des ausländischen Sicherungsgebers zu hinterlegen
- Feld „Gültig von“ – „bis“ = Gültigkeitsbeginn der Bürgschaft (bis anzunehmendes Gültigkeitsende)
- Feld „Benachrichtigungsadressen“ = Email-Empfänger, der bei der Überschreitung der Bürgschaftssumme benachrichtigt wird.
- Feld „Ausgenommene Länder“ = ist die Bürgschaft beschränkt, also ist sie für gewisse Länder nicht gültig, so sind die ISO-Alpha-Codes für diese Länder einzutragen

• zur Erfassung der zugeteilten Zugriffscode →

- ✓ Grundsatz: durch das Hauptzollamt der Bürgschaftsleistung wird dem Zollbeteiligten mit der Bürgschaft ein Zugriffscode zugewiesen (insgesamt können 99 genutzt und beantragt werden); Zugriffscode gilt pro Firma
- ✓ in der Bürgschaftsmaske mit der rechten Maustaste auf das am rechten oberen Rand befindliche Symbol klicken
- ✓ im entstandenen Kontextmenü das Kommando „Neuer Verwaltungsvorgang (Zugriffs-Codes)“ wählen

→

NCTS Bürgschaftsvorgang <07DE0000000002755> [rle]

GRN: 07DE0000000002755

Hauptverpflichteter: dbh dbh AG

Bürgschaftszollstelle: DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe

Bezugsnummer (optional):

Nur manuelle Erfassung: ☐

Verwaltungscode neu: SVAC alt: SVAC


Gültig ab: 17.06.2011

Zugriffscodes und Benutzer

Zugriffscodes	Benutzerliste
---------------	---------------

Manuell bestätigen Senden OK Abbrechen Übernehmen

- zwei Vorgehensweisen sind möglich →
 1. Erstmalig zugeteilte Zugriffscode sollen in der Anwendung zur Nutzung der Bürgschaft bereitgestellt werden
 2. Zu einer bereits im Einsatz befindliche Bürgschaft sollen neue Zugriffscode beantragt werden bzw. Zugriffscode gelöscht werden (z.B. weil Sachbearbeiter das Unternehmen verlässt)



- rechte Maustaste in Block „Zugriffscode und Benutzer“ klicken
- Kommando „Hinzufügen“ im Kontextmenü wählen
- neuer Zeileneintrag entsteht
- in Spalte „Zugriffscode“ den zugeteilten Code eintragen
- in Spalte „Benutzerliste“ die Personen (das Loginkürzel) eintragen, die zur Nutzung des Zugriffscode berechtigt sind (mehrere Personen getrennt durch Komma)
- Speichern mit Kommando „Übernehmen“
- mehrere Zugriffscode = wiederholen oder Kommando „Hinzufügen mehrere“

NCTS Bürgschaftsvorgang <07DE0000000002755> [rle]

GRN: 07DE0000000002755
Hauptverpflichteter: dbh dbh AG
Bürgschaftszollstelle: DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe
Bezugsnummer (optional):
Nur manuelle Erfassung: ☒
Verwaltungscode neu: SVAC alt: SVAC
Gültig ab: 17.06.2011

Zugriffscodes und Benutzer

Zugriffscodes	Benutzerliste
ABCD	mmueller,hschmi

Manuell bestätigen Senden OK Abbrechen Übernehmen

- Daten zum Zugriffscode sind erfasst
- Alternative 1. = nur noch der Anwendung zur Verfügung stellen (ohne Kommunikation mit dem Zoll)
- ✓ Haken im Feld „Nur manuelle Erfassung“ setzen
- ✓ Kommando „Manuell bestätigen“ wählen
-

NCTS Bürgschaftsvorgang <07DE000000002755> [rle]

GRN 07DE000000002755

Hauptverpflichteter

Bürgschaftszollstelle

Bezugsnummer (optional)

Nur manuelle Erfassung

Verwaltungscode neu

Gültig ab

Zugriffscode und Benutz

Zugriff

ABCD

Hinweise [rle]

Wollen Sie die Aktion <Manuell b

Nr.	Kategorie	Objekt	Code
1	Hinweis		

Nr. 1 Kategorie Hinweis Code

Objekt

Meldung

Das manuelle Ändern einer Bürgschaft kann dazu führen, dass die Bürgschaft nicht mehr verwendet werden kann sofern sich dadurch Abweichungen zu den beim Zoll gespeicherten Daten ergeben. Änderungen an der Bürgschaft sind über die Nachricht ACC_COD durchzuführen.

Fortfahren trotz Hinweisen Abbrechen Drucken Zwischenablage

Manuell bestätigen Senden OK Abbrechen Übernehmen

- Den nun erschienenen Hinweis gründlich lesen
- ✓ mit dem Kommando „Fortfahren trotz Hinweisen“ die Erfassung abschließen

→

NCTS Bürgschaftsvorgang <07DE0000000002755> [rle]

GRN: 07DE0000000002755

Hauptverpflichteter: dbh dbh AG

Bürgschaftszollstelle: DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe

Bezugsnummer (optional):

Nur manuelle Erfassung: ☒

Verwaltungscode neu: SVAC alt: SVAC

Gültig ab: 17.06.20

Zugriffscodes und Benutzer

Zugriffscodes: ABCD

Hinweis [rle]

Die Daten des Vorgangs wurden manuell bestätigt und in die Bürgschaft übernommen.

OK Drucken Zwischenablage Details >>

Manuell bestätigen Sender OK Abbrechen Übernehmen

NCTS Bürgschaftsvorgang <07DE0000000002755> [rle]

GRN: 07DE0000000002755

Hauptverpflichteter: dbh dbh AG

Bürgschaftszollstelle: DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe

Bezugsnummer (optional):

Nur manuelle Erfassung: ☐

Verwaltungscode neu: SVAC alt: SVAC

Gültig ab: 17.06.2011

Zugriffscode und Benutzer

Zugriffscode	Benutzerliste
DCBA	rbruns

Manuell bestätigen **Senden** OK Abbrechen Übernehmen

- Soll ein neuer Zugriffscode beim Zoll beantragt werden →
- Daten zum Zugriffscode werden im Vorgang erfasst
- Alternative 2. = Beantragung beim Zoll (durch ATLAS - Kommunikation mit dem Zoll)
- ✓ Haken im Feld „Nur manuelle Erfassung“ nicht setzen
- ✓ Kommando „Senden“ wählen →

NCTS Bürgschaftsvorgang <07DE000000002755> [rle]

GRN: 07DE000000002755

Hauptverpflichteter: dbh dbh AG

Bürgschaftszollstelle: DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe

Bezugsnummer (optional):

Nur manuelle Erfassung: ☐

Verwaltungscode neu: SVAC alt: SVAC

Gültig ab: 17.06.2011

Zugriffscodes und Benutzer

Zugriffscodes	Benutzerliste
ABCD	mmueller,hschmi
DCBA	rbruns

Hinweis [rle]

Die Aktion <Senden> wurde erfolgreich durchgeführt.

OK Drucken Zwischenablage Details >>

Manuell bestätigen Senden OK Abbrechen Übernehmen

NCTS Bürgschaft <GRN null> [rle]

GRN	07DE0000000002755	Typ NCTS	☒
Hauptverpflichteter	dbh dbh AG	Art der Sicherheit	1 Gesamtbürgschaft
Bürgschaftszollstelle	DE005864 Testzollstelle-HZA Karlsruhe	TIN	(nur für Ausland)
Gesamtbetrag (Euro)	200000.00	Gültig von	01.01.2007 bis 31.12.4000
Standard-Betrag	7000.00	Benachrichtigungsadressen	
Belastung zum Startzeitpunkt	0.00	Startzeitpunkt	..
Verwaltungscode	SVAC	Ausgenommene Länder	
Rechnungspreisfaktor in %	0.00		

Vorgänge 'Handhabung von Zugriffscodes' (E_ACC_COD) verfügbare Zugriffscodes

GRN	Gültig ab	Hauptverpflichteter	Bürgschaftszollstelle	Bezugsnummer (optional)	ncts-bg-statusbezeichnung	Nur manuelle Erfassung
07DE0000000002755	17.06.2011	dbh	DE005864		Manuell erfasst	☒
07DE0000000002755	17.06.2011	dbh	DE005864		ATLAS bestätigt	☐

- Der neu beantragte Zugriffscode wird der jeweiligen Bürgschaft erst zugeordnet, wenn aus der Kommunikation mit ATLAS die fehlerfreie Rückantwort erhalten wurde (Status = ATLAS bestätigt).
- Erst dann ist der neue Code auch auf Zollseite bekannt.

OK Abbrechen Übernehmen

• Die Bürgschaften/Sicherheiten sind nicht zwingend in der Anwendung anzulegen. Sie können auch pro Sendung neu erfasst werden.

• Sinnvoll z.B. bei Einzelbürgschaften, die nur für einen einzigen Vorgang gültig sind bzw. bei Nutzung von Fremdbürgschaften, die ebenfalls nur gelegentlich zum Einsatz kommen

GRN	TIN	Art der Sicher...	[Sicherheit] B...	Ausgenomme...	Zugriffscode	NCTS-Sich.	Genutzt/Bet...	Aktuell
1	0					☐		!

Code-Liste <Art der Sicherheit (Nr. A0109) > [rle]

Code ▼	Bedeutung	Atlas Code	Qualifikator	Gültig ab	Gültig bis	Zusatzinfo
0	Befreiung (Art.380 ZK-DVO)	0				
1	Gesamtbürgschaft	1				
2	Einzelsicherheit-Bürgschaft	2				
3	Einzelsicherheit-bar	3				
4	Einzelsicherheit-Sicherheitstitel	4				
6	Befreiung (Art.95 ZK)	6				
8	Befreiung-Öffentl. Einrichtungen	8				
9	Einzelsicherheit-Anh. 47a ZK-DVO	9				
B	Carnet TIR-Sicherheit Bemerkung: zulässig ab dem 01.01.2009	B		01.01.2009		
B	Carnet TIR-Sicherheit Bemerkung: zulässig ab dem 01.01.2009	B				

Code

Atlas

Quali

Zusa

Bede

Gültig


Gültig bis

Neu

Übernehmen

Abbrechen

- Codes für die verfügbaren Arten von Sicherheitsleistungen
- Achtung: im vereinfachten Verfahren als zV sind nur Bürgschaften/Sicherheiten der Kategorie 0, 1 oder 9 zulässig
- Bei Kategorie 0, 6, 8 = Befreiungen sind trotzdem die erteilten Bürgschaftsnummern in Spalte „GRN“ anzugeben
- Bei Nutzung einer Carnet TIR-Sicherheit ist die Carnet-Nummer in der Spalte „GRN“ einzutragen und die Sicherheitsart „B“ zu verwenden



- Anzeige der internen Bürgschaftsüberwachung →
 - ✓ Kommando „NCTS-Bürgschaften“ wählen
 - ✓ Auflister mit den verfügbaren Sicherheiten entsteht

Advantage Customs - NCTS Bürgschaften [rle]

System Stammdaten Aufträge ICS Empfang/SumA Import/Eingang Lager ECS Export/Versand EMCS Statistik AV/UW Monitore Administration Fenster ?

NCTS Bürgschaften

Tabelle Aktionen

GRN	Art der Sicherheit
07DE0000000003390	1
07DE0000000002755	1

- mit Symbol „grüne Pfeile“ Ansicht aktualisieren
- gewünschte Sicherheit markieren
- mit rechter Maustaste auf der markierten Sicherheit das Kontextmenü aufrufen
- Kommando „Übersicht der Bürgschaftsnutzung drucken“ wählen

Verwaltungsvorgänge anzeigen ...

Übersicht der Bürgschaftsnutzung drucken

Genutzte Sicherheiten anzeigen ...

Aktualisieren F5

Suchkriterien F3

Tabelle...

Fenstereinstellungen...

Schließen ESC

1 Objekt selektiert

2 total size manual

rle rle rmi://ac-test-03.dbh.de:5099/acserver-itscs 33 M 14:06

Advantage Customs - NCTS Bürgschaften [rle]

System Stammdaten Aufträge ICS Empfang/SumA Import/Eingang Lager ECS Export/Versand EMCS Statistik AV/UV Monitore Administration Fenster ?

NCTS Bürgschaften

Tabellen Aktionen

GRN	Art der Sicherheit	Hauptverpflichteter	[Sicherheit] Bürgschaftszoll...	gesamtbetragInEuro	Gültig von	Gültig bis	Belastung zum St...
07DE0000000003390	1	vertrieb	DE005864	1000000.00	01.01.2007	31.12.4000	0.00
07DE0000000002755	1	dbh	DE005864	1000000000000.00	01.01.2001	31.12.4000	0.00

[rle]

Druck: Übersicht der Bürgschaftsnutzung drucken

Start-Datum: 17.05.2011 Ende-Datum: 17.06.2011

Auflistung: wochenweise ☒ monatsweise ☐

Ausblenden: entlastete ☐ reservierte ☒

verlauf ☐ Anfangswert ermittelt... ☐

OK Abbrechen

Bereit

2 total size manual

rle rle rmi://ac-test-03.dbh.de:5099/acserver-itscs 35 M 14:11

Übersicht der Bürgschaftsnutzung →

- Start-Datum und Ende-Datum = Eingrenzung des anzuzeigenden Zeitraums der überwacht werden soll
- Auflistung
 - ✓ wochenweise = Haken gesetzt bedeutet, dass im Rahmen des eingegrenzten Zeitraums die Anzeige und Summierung auf Wochenebene erfolgt
 - ✓ monatsweise = Haken gesetzt bedeutet, dass im Rahmen des eingegrenzten Zeitraums die Anzeige und Summierung auf Monatsebene erfolgt
- Ausblenden
 - ✓ entlastet = bei der Anzeige der Bürgschaftsnutzung werden die bereits entlasteten Sendungen ausgeblendet
 - ✓ reserviert = bei der Anzeige der Bürgschaftsnutzung werden die bereits für die Bürgschaft reservierten, aber an den Zoll noch nicht versandten Sendungen ausgeblendet

Adobe Reader - [SicherheitsNutzung1216126906206.pdf]

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe

Kopie speichern Suchen Auswählen 169% Hilfe Suche im Web

(c) dbh Logistics IT AG

Nutzung der Bürgschaft (GRN) 05DE000000000652 im Zeitraum 08.06.2008 - 08.07.2008

Datum: 15.07.2008
Seite: 1

Hauptverpflichteter: dbh AG
Bürgschaft (GRN): 05DE000000000652

Gesamtbeträge:

Verfügungsrahmen der Sicherheit	200.000,00
Belastung	13.272,00
verfügbar	186.728,00
reserviert	0,00
verfügbar (Reservierungen berücksichtigt)	186.728,00

entlastet (gesamt für Laufzeit Bürgschaft):	109.002,00
storniert (gesamt für Laufzeit Bürgschaft):	0,00

Berichtszeitraum: 08.06.2008 - 08.07.2008

Belastungen 02.07.2008 bis 08.07.2008

Verfügbar am 02.07.2008: 200.000,00
Verfügbar am 08.07.2008: 186.728,00

1 von 1

Übersicht der Bürgschaftsnutzung →

- **Gesamtbeträge**
 - ✓ Verfügungsrahmen der Sicherheit = in den Stammdaten der Bürgschaften der hinterlegte Wert, den die Bürgschaft insgesamt abdeckt
 - ✓ Belastung = Wert der momentanen Gesamtbelastung der Sicherheit
 - ✓ verfügbar = Betrag, über den zum aktuellen Zeitpunkt noch verfügt werden darf
 - ✓ reserviert = Summe der Beträge, die bereits in Sendungen zum Versandverfahren reserviert aber noch nicht an den Zoll versandt wurden bzw. noch nicht überlassen wurden
 - ✓ verfügbar (Reservierungen berücksichtigt) = Betrag, der noch verfügbaren Sicherheitssumme abzüglich der bereits reservierten Beträge
 - ✓ entlastet (gesamt für Laufzeit Bürgschaft) = Summe der bis dato in AC entlasteten Beträge ab dem Beginn der Nutzung der Bürgschaft in AC
 - ✓ storniert (gesamt für Laufzeit Bürgschaft) = Summe der bis dato in AC stornierten Beträge ab dem Beginn der Nutzung der Bürgschaft in AC

Adobe Reader - [SicherheitsNutzung1216126906206.pdf]

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe

Kopie speichern Suchen Auswählen 169% Hilfe Suche im Web

Berichtszeitraum: 08.06.2008 - 08.07.2008

Belastungen 02.07.2008 bis 08.07.2008

Verfügbar am 02.07.2008: 200.000,00
Verfügbar am 08.07.2008: 186.728,00

Summe im Gruppierungszeitraum 02.07.2008 bis 08.07.2008
belastet: 13.272,00 entlastet: 5.000,00 storniert: 0 reserviert: 0

Bezugsnummer	Mrn	Sendungs-/ Abgabedatum	Überlassung	Genutzt	Status	Erledigung	Kommentar
ULI-20080707-ZV1	08DE586600042603M0	07.07.2008	07.07.2008	10.000,00	belastet		
ULI-20080707-ZV2	08DE586600042605M8	07.07.2008	07.07.2008	5.000,00	entlastet	08.07.2008	
ULI-20080707-ZV3	08DE586600042606M7	07.07.2008	07.07.2008	3.272,00	belastet		
ULI-20080703-ZV1		03.07.2008		12.000,00	verworfen Reservierung	07.07.2008	uli 07.07.2008

Seiten

Anlagen


Kommentare

1 von 1

- Auflistung der einzelnen Aktionen auf der Bürgschaft bezogen auf den festgelegten (ausgewählten) Zeitraum
- die Auflistung wird gemäß dem „Gruppierungskriterium“ angezeigt (hier wochenweise)

Übersicht der Bürgschaftsnutzung →

- Spalten in der Bürgschaftsüberwachung
 - ✓ Bezugsnummer = interne Nummer der Sendung
 - ✓ Mrn = zur Versandanmeldung vom Zollsystem vergebene Registriernummer (Movement Reference Number)
 - ✓ Sendungs-/Abgabedatum = Datum der Sendungserstellung bzw. Datum der Abgabe der Sendung an ATLAS
 - ✓ Überlassung = Datum der tatsächlichen Überlassung zum Verfahren (Eröffnung)
 - ✓ Genutzt = Betrag, mit dem die Bürgschaft belastet wird bzw. wurde
 - ✓ Status = Anzeige des aktuellen Status der Sendung, mit der belastet wurde
 - ✓ Erledigung = Datum des Zeitpunktes, mit dem die Bürgschaft wieder freigegeben wurde
 - ✓ Kommentar = Anzeige einer Textbeschreibung für die manuelle Erledigung bzw. Freigabe der Bürgschaftssumme (z.B. Sendung wurde im Normalverfahren angemeldet, aber danach nicht zur Eröffnung gestellt = Freigabe der Reservierung)



Advantage Customs [rle]

System Stammdaten Aufträge ICS Empfang/SumA Import/Eingang Lager ECS **Export/Versand** EMCS Statistik AV/UV Monitore Administration Fenster ?

- NCTS - Übersicht
- NCTS - Neu
- NCTS - Öffnen
- Ausfuhr/NCTS - Übersicht
- Ausfuhr/NCTS - Neu
- Ausfuhr/NCTS - Öffnen
- AES - Vorgang - Übersicht
- AES - Vorgang - Neu
- AES - Ergänzung fremde Ausfuhr
- AES - Vorankündigung zur Ausfuhr

- Druckdaten - Übersicht
- NCTS Bürgschaften
- Zugriffs-Codes/Verwaltungsvorgänge
- Genutzte NCTS-Sicherheiten**
- NCTS-Stellvertreter
- Verschlusszeichen - Übersicht

Aktuell genutzte Sicherheiten anzeigen

rlc rlc rmi://ac-test-03.dbh.de:5099/acserver-itscs 15 M 14.42

- Anzeige der genutzten Sicherheiten = alle eröffneten Versandverfahren werden gemäß der darin enthaltenen Bürgschaft hier gelistet
- Eine Summierung der Belastung der Bürgschaft ist hier möglich

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten

The screenshot shows the 'Advantage Customs' application window. The menu bar includes System, Stammdaten, Aufträge/Order, Empfang/SumA, Import/Eingang, Lager, Export/Versand, Statistik, AV/UV, Monitore, Administration, Fenster, and Hilfe. The title bar of the active window is 'Genutzte Sicherheiten - Übersicht'. Below the title bar, there are icons for 'Tabelle' and 'Aktionen'. A table displays security records with columns: GRN, Betrag (beantragt), Betrag (vom Zoll), Aktuell genu..., Bezugs-Nr., Status, MRN, Art der Sich..., Bürgschaftszollst..., Reservierungsdatum, Überlassungsdatum, Freigabedatum, and Extb. The first two rows of data are visible. A right-click context menu is open over the table, with the option 'Summen bilden' highlighted. Other menu items include 'Externe Bürgschaftsbelastung anlegen', 'Externe Bürgschaftsbelastung bearbeiten', 'Sicherheitsbelastung(en) freigeben', 'Belastungen zeitlich ausgelaufener Arbeitsnummern freigeben', 'Aktualisieren', 'Suchkriterien', 'Tabelle ...', and 'Fenster einstellungen...'. A cartoon hand icon is pointing at the 'Summen bilden' option. The status bar at the bottom indicates '2 Objekte selektiert' and shows system information like 'uli', 'uli', 'rmi://172.22.23.103:7799/ac-zert', '16 M', and '10.35'.

GRN	Betrag (beantragt)	Betrag (vom Zoll)	Aktuell genu...	Bezugs-Nr.	Status	MRN	Art der Sich...	Bürgschaftszollst...	Reservierungsdatum	Überlassungsdatum	Freigabedatum	Extb
05DE00000000000652	10000.00	10000.00	☒	ULI-20080707-ZV1	belastet	08DE586600042603M0	1		07.07.2008	07.07.2008		
05DE00000000000652	3272.00	3272.00	☒	ULI-20080707-ZV3	belastet	08DE586600042606M7	1		07.07.2008	07.07.2008		

- ✓ zu summierende Bürgschaft markieren
- ✓ werden mehrere Bürgschaften im Unternehmen genutzt, so kann die gerade zu prüfende Bürgschaft über die Suchkriterien gefiltert werden
- ✓ rechte Maustaste = Kontextmenü entsteht
- ✓ Kommando „Summe bilden“

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



dbh Logistics IT AG

Advantage Customs [uli]

System Stammdaten Aufträge/Order Empfang/SumA Import/Eingang Lager Export/Versand Statistik AV/UV Monitore Administration Fenster Hilfe

Genutzte Sicherheiten - Übersicht

Tabelle Aktionen

GRN *652*	Betrag (beantragt)	Betrag (vom Zoll)	Aktuell genu...	Bezugs-Nr.	Status	MRN	Art der Sich...	Bürgschaftszollst...	Reservierungsdatum	Überlassungsdatum	Freigabedatum	Ext...
08DE0000000000652	10000.00	10000.00	☒	ULI-20080707-ZV1	belastet	08DE586600042603M0	1		07.07.2008	07.07.2008		
08DE0000000000652	3272.00	3272.00	☒	ULI-20080707-ZV3	belastet	08DE586600042606M7	1		07.07.2008	07.07.2008		

Ergebnis

Summenbildung über 2 Sicherheiten-Einträge:

Beantragte Sicherheiten:
13.272,00 €

Vom Zoll bestätigte Sicherheiten:
13.272,00 €


Abweichung:
0,00 €

Bereit

2 total size manual

uli uli rmi://172.22.23.103:7799/ac-zert 15 M 10:37

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



The screenshot shows the Advantage Customs software interface. The menu bar includes System, Stammdaten, Aufträge/Order, Empfang/SumA, Import/Eingang, Lager, Export/Versand, Statistik, AV/UV, Monitore, Administration, Fenster, and Hilfe. The left sidebar shows a tree view with 'Genutzte Sicherheiten - Übersicht' selected. The main window displays a table of security entries with columns: Status, MRN, Art der Sich..., Bürgschaftszollst..., Reservierungsdatum, Überlassungsdatum, and Freigabedatum. A red box highlights the 'Aktionen' menu, and a hand icon points to the 'Externe Bürgschaftsbelastung anlegen' option. A green box contains a list of actions to be performed.

- Zur Erfassung von Belastungen, die nicht in Advantage Customs bzw. im selben Mandanten verwendet wurden (z.B. Nutzung der Sicherheit bei einem Dienstleister →
 - Aufruf des Auflisters „Genutzte Sicherheiten“
 - Auswahl des Menüs „Aktionen“ in der Menüleiste
 - Kommando „Externe Bürgschaftsbelastung anlegen“ wählen

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



dbh Logistics IT AG

Advantage Customs [uli]

System Stammdaten Aufträge/Order Empfang/SumA Import/Eingang Lager Export/Versand Statistik AV/UV Monitore Administration Fenster Hilfe

Genutzte Sicherheiten - Übersicht

Tabelle Aktionen

GRN Betrag (beantragt) Betrag (vom Zoll) Aktuell gen... Bezugs-Nr. Status MRN Art der Sich... Bürgschaftszollst... Reservierungsdatum Überlassungsdatum Freigabedatum

OSDE0000000002212 7000.00 7000.00 FZ DEED1_ZV_0002_BPD belastet OSDES82500012330M7 DE005863 03.06.2005 03.06.2005

Externe Sicherheitsbelastung bearbeiten [uli]

GRN: Aktuell genutzt ☐
Bezugs-Nr.: Belastungsbetrag: 0.00
MRN: Datum der Überlassung: ..
Kommentar:

Suche nach NctsBürgschaft: [uli]

GRN:

GRN	Art der Sich...	Hauptverfli...	[Sicherheit] ...	gesamtbetr...	Gültig von	Gültig bis	Belastung z...	Startzeitpunkt
OSDE0000000000652	1	dbh Probe	DE005864	100000.00	18.07.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000001233	1	dbh Probe 71	DE005864	200000.00	01.01.2007	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000002212	1	dbh Zert	DE005863	100000.00	01.05.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000002221	0	dbh Zert	DE005863	1.00	01.05.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000002230	2	dbh Zert	DE005863	0.00	01.05.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000002240	4	dbh Zert	DE005863	0.00	01.05.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000002259	9	dbh Zert	DE005863	0.00	01.05.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE0000000009999	1	dbh Zert	DE005863	100000.00	24.07.2005	31.12.9999	0.00	
OSDE000000000999U	1	dbh Zert	DE005864	100000.00	01.06.2005	31.12.9999	0.00	
06DE0000000000001	1	HV Test	DE009999	100000.00	01.01.2006	31.12.9999	0.00	
07DE9182391829988	1	Yd	DE005866	0.00	01.01.2007	31.12.2007	0.00	
07DE9999000000001	1	dbh Probe	DE009999	100000.00	01.01.2007	31.12.9999	0.00	
123	3	HansDampf	DE005863	100000.00	01.01.2006	31.12.9999	0.00	
12UL1222222222222	1	dbh Probe	DE005864	100000.00	30.10.2006	31.12.2050	0.00	
34DEDFA5DFASDFASD	1	dbh Zert	DE001111	0.00	10.07.2005	13.07.2005	0.00	
DE/5864/GE/0106	1	dbh Probe 71	DE005864	0.00	01.01.2007	31.12.9999	0.00	
DE/9450/GE/0103	1	8999708	DE009450	0.00	01.01.2004	31.12.2006	0.00	

OK Abbrechen Aktualisieren Erweitert...

Externe Bürgschaftsbelastung →

- GRN = Auswahl der betroffenen Sicherheit; mit der Lookup-Funktion (Lupensymbol) werden die verfügbaren Sicherheiten aufgelistet
 - ✓ Auswahl der Sicherheit im Auflister
 - ✓ mit Doppelklick oder Kommando „OK“ dem Vorgang zuordnen
- Bezugs-Nr. = Hinterlegung der Bezugsnummer des externen Versandvorgangs
- MRN = Erfassung der zum externen Versandvorgang zugehörigen Registriernummer
- Kommentar = textuelle Beschreibung, warum diese externe Belastung stattfindet (zur internen Überwachung)
- Aktuell genutzt = Haken gesetzt bedeutet, dass dieser externe Vorgang die benannte Sicherheit belastet
- Belastungsbetrag = Betrag, mit dem die benannte Sicherheit durch den externen Vorgang belastet wird
- Datum der Überlassung = Datum, zu dem der externe Versandvorgang überlassen wurde

Advantage Customs [uli]

System Stammdaten Aufträge/Order Empfang/SumA Import/Eingang Lager Export/Versand Statistik AV/UV Monitore Administration Fenster Hilfe

Genutzte Sicherheiten - Übersicht

Tabellen Aktionen

GRN	Betrag (beantragt)	Betrag (vom Zoll)	Aktuell gen...	Bezugs-Nr.	Status	MRN	Art der Sich...	Bürgschaftszollst...	Reservierungsdatum	Überlassungsdatum	Freigabedatum	
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_PBR	belastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005		

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



dbh Logistics IT AG

Advantage Customs [uli]

System Stammdaten Aufträge/Order Empfang/SumA Import/Eingang Lager Export/Versand Statistik AV/UV Monitore Administration Fenster Hilfe

Genutzte Sicherheiten - Übersicht

Tabelle Aktionen


GRN *06DE*	Betrag (beantragt)	Betrag (vom Zoll)	Aktuell genutzt	Bezugs-Nr.	Status	MRN	Art der Sich...	Bürgschaftszollst...	Reservierungsdatum	Überlassungsdatum	Freigabedatum
06DE00000000000001	0.00	0.00	☒	A000119	reserviert		1	DE009999	04.09.2007		
06DE00000000000001	0.00	0.00	☒	A000120	reserviert		1	DE009999	04.09.2007		
06DE00000000000001	0.00	0.00	☒	A000121	reserviert		1	DE009999	04.09.2007		
06DE00000000000001	0.00	0.00	☒	A000122	reserviert		1	DE009999	05.09.2007		
06DE00000000000001	5000.00	5000.00	☒	TEST_SCHULUNG_1	belastet (extern)	08DE5866000000TEST	1	DE009999	08.07.2008	04.07.2008	

1 Objekt selektiert

5 total size manual

uli uli rmi://172.22.23.103:7799/ac-zert 18 M 11.11

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



The screenshot shows the 'Advantage Customs' application window. The main table displays security records with columns: GRN, Betrag (beantragt), Betrag (vom Zoll), Aktuell genutzt, Bezugs-Nr., Status, MRN, Art der Sich..., Bürgschaftszollst..., Reservierungsdatum, Überlassungsdatum, and Freigabedatum. A context menu is open over a row, listing actions like 'Externe Bürgschaftsbelastung anlegen', 'Externe Bürgschaftsbelastung bearbeiten', 'Summen bilden', 'Sicherheitsbelastung(en) freigeben' (highlighted), 'Belastungen zeitlich ausgelaufener Arbeitsnummern freigeben', 'Aktualisieren', 'Suchkriterien', 'Tabelle...', and 'Fenstereinstellungen...'. A hand icon points to the 'Sicherheitsbelastung(en) freigeben' option.

- zur manuellen Freigabe von belasteten bzw. reservierten Sicherheiten (z.B. bei Ausfall der Kommunikation) →
 - ✓ Auflister „Genutzte Sicherheiten“ wählen
 - ✓ zu entlastenden Vorgang markieren (mehrere zugleich möglich)
 - ✓ mit rechter Maustaste Kontextmenü aufrufen
 - ✓ Kommando „Sicherheitsbelastung(en) freigeben“ wählen

Kommentar angeben [uli]

Wegen Systemausfall beim zE konnte der Vorgang nicht über ATLAS beendet werden. Das zuständige Zollamt hat das ABD konventionell beendet.

Bitte geben Sie hier einen Ko...

OK **Abbrechen**

dbh Logistics IT AG

45

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



dbh Logistics IT AG

Advantage Customs [uli]

System Stammdaten Aufträge/Order Empfang/SumA Import/Eingang Lager Export/Versand Statistik A/V/UV Monitore Administration Fenster Hilfe

Genutzte Sicherheiten - Übersicht

Tabelle Aktionen

GRN	Betrag (beantragt)	Betrag (vom Zoll)	Aktuell genutzt	Bezugs-Nr.	Status	MRN	Art der Sich...	Bürgschaftszollst...	Reservierungsdatum	Überlassungsdatum	Freigabedatum
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☐	DEED1_ZV_0002_PBR	manuell entlastet	05DE587500012339M7	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005	08.07.2008
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0004_PBR	belastet	05DE587500012342M8	1	DE005863	03.06.2005	03.06.2005	
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0008_PBR	belastet	05DE587500012410M3	1	DE005863	07.06.2005	07.06.2005	
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0009_PBR	belastet	05DE587500012409M0	1	DE005863	07.06.2005	07.06.2005	
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0302_PBR	belastet	05DE587500012433M0	1	DE005863	07.06.2005	07.06.2005	
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0602_ULI_Z1	reserviert		1		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0604_ULI_Z1	reserviert		4	DE005850	10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0608_ULI_Z1	reserviert		6		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0609_ULI_Z1	reserviert		7		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0610_ULI_Z1	reserviert		8		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0611_ULI_Z1	reserviert		0		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0614_ULI_Z1	reserviert		0	DE005850	10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0002_ULI_Z2	reserviert		1		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_ZV_0001_ULI_Z2	reserviert		1		10.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_NV_0001_FRITZ_FINDIG	reserviert		1	DE005863	13.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_NV_0001_ULI_Z1	reserviert		1	DE005863	13.06.2005		
05DE0000000002212	7000.00	7000.00	☒	DEED1_NV_0607_FRITZ_FINDIG	reserviert	05DE587500012415A5	1	DE005863	13.06.2005		

1 Objekt selektiert

225 total size manual

uli uli rmi://172.22.23.103:7799/ac-zert 17 M 11.26

- mit Symbol (grüne Pfeile) Ansicht aktualisieren
- manuell entlastete Sicherheit =
 - ✓ in Spalte „Aktuell genutzt“ = Haken wird entfernt
 - ✓ in Spalte „Status“ = manuell entlastet
 - ✓ in Spalte „Freigabedatum“ = Datum der manuellen Entlastung
- erfasster Kommentar ist dann im Ausdruck der „Übersicht der Bürgschaftsnutzung“ enthalten

Advantage Customs – NCTS / Verwaltung von Sicherheiten



dbh Logistics IT AG

Adobe Reader - [SicherheitsNutzung1215509435159.pdf]

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe

Kopie speichern Suchen Auswählen 169% Hilfe Suche im Web

DEED1_ZV_0502_PBR	05DE587500012467M0	08.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0402_PBR	05DE587500012475M6	08.06.2005		7.000,00	belastet		


Belastungen 01.06.2005 bis 07.06.2005

Verfügbar am 01.06.2005: 1.000.000,00
Verfügbar am 07.06.2005: 903.000,00

Summe im Gruppierungszeitraum 01.06.2005 bis 07.06.2005
belastet: 102.000,00 entlastet: 28.000,00 storniert: 0 reserviert: 210.000,00

Bezugsnummer	Mrn	Sendungs-/ Abgabedatum	Überlassung	Genutzt	Status	Erledigung	Kommentar
DEED1_ZV_0008_PBR	05DE587500012410M3	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0009_PBR	05DE587500012409M0	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0302_PBR	05DE587500012433M0	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0605_PBR	05DE587500012435M8	07.06.2005		10.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0004_ULI_Z1	05DE587500012412M1	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0005_ULI_Z1	05DE587500012411M2	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0301_ULI_Z1	05DE587500012432M0	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0608_PBR	05DE587500012443M4	07.06.2005		5.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0609_PBR		07.06.2005		210.000,00	reserviert		
DEED1_ZV_0001_ULI_Z1	05DE587500012399M4	07.06.2005		7.000,00	entlastet		
DEED1_ZV_0002_ULI_Z1	05DE587500012414M0	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0003_ULI_Z1	05DE587500012413M0	07.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0607_PBR	05DE587500012438M5	07.06.2005		10.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0002_PBR	05DE587500012339M7	03.06.2005		7.000,00	manuell entlastet	08.07.2008	Vorgang wurde bereits erledigt. Im Zeitpunkt der Wiedergestellung war Sytemausfall. Zoll hat das Versandverfahren konventionell beendet.
DEED1_ZV_0003_PBR	05DE587500012340M0	03.06.2005		7.000,00	manuell entlastet	08.07.2008	Wegen Systemausfall beim zE konnte der Vorgang nicht über ATLAS beendet werden. Das zuständige Zollamt hat das ABD konventionell beendet.
DEED1_ZV_0004_PBR	05DE587500012342M8	03.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0005_PBR	05DE587500012344M6	03.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0301_PBR	05DE587500012346M4	03.06.2005		7.000,00	belastet		
DEED1_ZV_0001_PBR	05DE587500012338M8	02.06.2005		7.000,00	entlastet		

4 von 4



The screenshot shows the Advantage Customs software interface. The 'Aktionen' menu is highlighted, and the option 'Belastung zeitlich ausgelaufener Arbeitsnummern freigeben' is selected. A hand icon points to this option. The background shows a table with columns: 'genutzt', 'Bezugs-Nr.', 'Status', 'MRN', 'Art der Sich...', 'Bürgschaftszollst...', 'Reservierungsdatum', 'Überlassungsdatum', and 'Freigabedatum'. The table contains several rows of data, including entries for 'DEED1_ZV_0002_PBR' and 'DEED1_ZV_0003_PBR'.

- Sollen Belastungen aus Sendungen, die im Normalverfahren angemeldet worden sind, jedoch danach nicht gestellt und somit nicht eröffnet wurden, entlastet werden →
- Auflister „Genutzte Sicherheiten“ aufrufen
- Menüpunkt „Aktionen“ wählen
- Kommando „Belastung zeitlich ausgelaufener Arbeitsnummern freigeben“ auswählen = in Advantage Customs werden die Sendungen bzw. Belastungen freigegeben, die mit Arbeitsnummern (MRN ...A.) registriert sind, deren Frist 14 Tagen von der Anmeldung bis zur Entlastung überschritten haben