

Key:	EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD:	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_STP_NOT - Abbruch der Befoerderung_v005.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_STP_NOT - Abbruch der Befoerderung_v005
Hinweise	Änderungen v.004 -> v.005 - Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.abbruch
1.8.11.1	root.transition.abbruch.grund
1.8.11.2	root.transition.abbruch.text
1.8.11.3	root.transition.abbruch.sprache
1.8.12	root.transition.erstellung
1.8.12.1	root.transition.erstellung.datum
1.8.12.2	root.transition.erstellung.zeit
1.8.13	root.transition.ausfuhr
1.8.13.1	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.8.13.2	root.transition.ausfuhr.bearbeiter
1.8.14	root.transition.kontrollen
1.8.14.1	root.transition.kontrollen.item
1.8.14.1.1	root.transition.kontrollen.item.referenz
1.8.15	root.transition.ereignisse
1.8.15.1	root.transition.ereignisse.item
1.8.15.1.1	root.transition.ereignisse.item.referenz

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<b>1.1 root.mandant</b>	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
<b>1.2 root.meldeland</b>	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.			
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>	M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Bestätigung einer Eröffnung durch den Versender oder nach einer Aufteilung		
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung über die Eröffnung an den Empfänger		
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>	K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
<b>1.8 root.transition</b>	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
Nachrichtenversion: B.1.1			
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Bei einem Abbruch der Beförderung wird fix "C_STP_NOT" geliefert.			
<b>1.8.2 root.transition.zollstelle</b>	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).			
<b>1.8.3 root.transition.teilnehmer</b>	M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuer Nummer des Nachrichtenempfängers.			
<b>1.8.4 root.transition.vorbereitung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
<b>1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.5 root.transition.icr</b>	M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer			
<b>1.8.6 root.transition.nachrichtentyp</b>	M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>	M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.			
CODELISTE: AO110			
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs		
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs		
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>	M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>	M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.10 root.transition.arc</b>	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
<b>1.8.11 root.transition.abbruch</b>	M		1 - 1
Angaben zur Begründung der Abbruchmitteilung.			
<b>1.8.11.1 root.transition.abbruch.grund</b>	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung des Grundes für den Abbruch CODELISTE: CO026			
<b>1.8.11.2 root.transition.abbruch.text</b>	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information			
<b>1.8.11.3 root.transition.abbruch.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information CODELISTE: CO012			
<b>1.8.12 root.transition.erstellung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der Abbruchmitteilung.			
<b>1.8.12.1 root.transition.erstellung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der Abbruchmitteilung. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.12.2 root.transition.erstellung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der Abbruchmitteilung. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.13 root.transition.ausfuhr</b>	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
<b>1.8.13.1 root.transition.ausfuhr.zollstelle</b>	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüsselnummer der übermittelnden Dienststelle			
<b>1.8.13.2 root.transition.ausfuhr.bearbeiter</b>	K	an..35	0 - 1
Name des Bearbeiters.			
<b>1.8.14 root.transition.kontrollen</b>	K		0 - 1
Liste mit den Referenzen auf Kontrollberichte zum Abbruch der Beförderung.			
<b>1.8.14.1 root.transition.kontrollen.item</b>	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Referenzen auf Kontrollberichte zum Abbruch der Beförderung.			
<b>1.8.14.1.1 root.transition.kontrollen.item.referenz</b>	M	an16	1 - 1
Referenz auf einen Kontrollbericht.			
<b>1.8.15 root.transition.ereignisse</b>	K		0 - 1
Liste mit den Referenzen auf Ereignisberichte zum Abbruch der Beförderung.			
<b>1.8.15.1 root.transition.ereignisse.item</b>	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Referenzen auf Ereignisberichte zum Abbruch der Beförderung.			
<b>1.8.15.1.1 root.transition.ereignisse.item.referenz</b>	M	an16	1 - 1
Referenz auf einen Ereignisbericht.			