

Key:	EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD:	EmcsDE_OUT_XML_AI - FEHLER - Uebertragungsfehler_v002.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_OUT_XML_AI - FEHLER - Uebertragungsfehler_v002
Hinweise	Korrekturen v.001 -> v.002 - 'root.transition.edifactnummer' - NEU

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.edifactnummer
1.8.3	root.transition.bezugsedifactnummer
1.8.4	root.transition.meldungen
1.8.4.1	root.transition.meldungen.item
1.8.4.1.1	root.transition.meldungen.item.gewicht
1.8.4.1.2	root.transition.meldungen.item.text

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegement des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandaten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
<mandant>dundee</mandant>			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig. An dieser Stelle wird fix "DE" geliefert.			
<meldeland>DE</meldeland>			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an..150	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<verfahrensbereich>EMCS</verfahrensbereich>			
1.4 root.vorgangstyp	M	an..150	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<vorgangstyp>Ausgehender Befoerderungsvorgang</vorgangstyp>			
1.5 root.vorgangsnummer	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
<vorgangsnummer>2010010800000005</vorgangsnummer>			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
<bezugsnummer>Sendung HX-08</bezugsnummer>			
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
<zusatzkennung>4851-0815-LKW</zusatzkennung>			
1.8 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
<transition> ... </transition>			
1.8.1 root.transition.typ	M	an6	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für den Übertragungsfehler wird fix "FEHLER" geliefert.			
<typ>FEHLER</typ>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.2 root.transition.edifactnummer	M	..255	1 - 1
Im Rahmen von FTAM-Fehlern wird in diesem Datenfeld der Dateiname der den Fehler auslösenden Übertragungsdatei übermittelt			
1.8.3 root.transition.bezugsedifactnummer	M	an..35	1 - 1
EDIFACT-Nachrichtennummer bzw. Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der EDIFACT-Nachricht auf die sich diese Nachricht bezieht.			
<bezugsedifactnummer>00101A2</bezugsedifactnummer>			
1.8.4 root.transition.meldungen	K		0 - 1
Liste mit den Meldungen zum Übertragungsfehler. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben; dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<meldungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </meldungen>			
1.8.4.1 root.transition.meldungen.item	K		0 - 2
Listenelement der Liste mit den Meldungen zum Übertragungsfehler. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
<item index="0"> ... </item>			
1.8.4.1.1 root.transition.meldungen.item.gewicht	M	an3	1 - 1
Gewichtung der einzelnen Meldung. An dieser Stelle wird fix "ERR" als Kennzeichnung eines Fehlers geliefert.			
<gewicht>ERR</gewicht>			
1.8.4.1.2 root.transition.meldungen.item.text	K	an..	0 - 1
Textuelle Beschreibung des Fehlers.			
<text>Ein schwerer technischer Fehler ist aufgetreten.</text>			