

Key: EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_STD_RSP - Statusmitteilung_v003.xsd
Dokument-Version EmcsDE_OUT_XML_AI - C_STD_RSP - Statusmitteilung_v003
Hinweise

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.nachrichtentyp
1.8.6	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.7	root.transition.edifactnummer
1.8.8	root.transition.atlasversion
1.8.9	root.transition.arc
1.8.10	root.transition.sequenznummer
1.8.11	root.transition.status
1.8.12	root.transition.nachricht

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
1.1 root.mandant		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
1.2 root.meldeland		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
1.3 root.verfahrensbereich		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
1.4 root.vorgangstyp		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Beförderungsvorgang		Als Bestätigung einer Eröffnung durch den Versender oder nach einer Aufteilung		
Eingehender Beförderungsvorgang		Als Benachrichtigung über die Eröffnung an den Empfänger		
1.5 root.vorgangsnummer		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
1.6 root.bezugsnummer		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
1.7 root.zusatzkennung		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
1.8 root.transition		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: A.1.1				
1.8.1 root.transition.typ		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Bei einer Statusmitteilung wird fix "C_STD_RSP" geliefert.				
1.8.2 root.transition.zollstelle		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
1.8.3 root.transition.teilnehmer		M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.				
1.8.4 root.transition.vorbereitung		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: yyyyMMdd				
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: HH:mm:ss				
1.8.5 root.transition.nachrichtentyp		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
1.8.6 root.transition.nachrichtengruppe		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.				
CODELISTE: AO110				
EMB		Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs		
EME		Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs		
1.8.7 root.transition.edifactnummer		M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
1.8.8 root.transition.atlasversion		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
1.8.9 root.transition.arc		M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgangs auf Seite des Zolls.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.sequenznummer	M	an..2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
1.8.11 root.transition.status	M	an3	1 - 1
Status des Vorgangs. CODELISTE: A0050			
1.8.12 root.transition.nachricht	M	an..5	1 - 1
Letzte empfangene Nachrichtenart zum Vorgang. CODELISTE: A0064			